

Instalación del programa LibreCAD

LibreCAD, 2D-CAD de código abierto

Instalación en Windows

LibreCAD proporciona un paquete de instalación que puede utilizar para instalar. Descargar el paquete de LibreCAD desde <https://sourceforge.net/projects/librecad/files/> y coloque el paquete en tu carpeta de descargas o simplemente en el escritorio. Luego seguir los pasos para instalar y empezar a LibreCAD.




Figura. Primer paso.




Figura. Segundo paso.




Figura. Tercer paso.




Figura. Cuarto paso.



Figura. Quinto paso.

Instalación de Ubuntu

Paquete Ubuntu

LibreCAD está disponible en el "centro de Software de Ubuntu" como "librecad" en Ubuntu 11.04 (Natty) y más adelante. Será automáticamente instalado y configurado para su sistema.

Últimos paquetes de Ubuntu

En cada nueva versión de Ubuntu, concretamente cada 6 meses, la versión LibreCAD se mantiene hasta que el próximo Ubuntu, no se actualiza. Si deseas conocer más sobre los últimos lanzamientos oficiales de LibreCAD, estarán disponibles como paquetes de la rama de desarrollo de Ubuntu y Debian inestable. Descargar LibreCAD, LibreCAD-datos y LibreCAD-doc en un nuevo directorio, cd en ese directorio y entonces ejecutar:

```
$ sudo dpkg -i *.deb
```

Diario y estable se basa en Ubuntu PPA

Para aquellos usuarios que quieren vivir en el borde del filo de la navaja y probar las nuevas características que se acumulan en nuestro repositorio de github, puede utilizar nuestro PPA diario con un construir, disponible para Ubuntu 10.10 (Maverick) y más adelante. En primer lugar, instalar LibreCAD como por encima de las direcciones. A continuación:

```
$ sudo add-apt-repository ppa:librecad-dev/librecad-daily
```

Si no están dispuestos a asumir los riesgos, pero queremos estar más al día que los paquetes de distribución, utilice el PPA estable de construir en su lugar:

```
$ sudo add-apt-repository ppa:librecad-dev/librecad-stable
```

Para mantenerse al día con la versión más reciente, simplemente use Ubuntu "Update Manager" o:

```
$ sudo apt-get update
```

```
$ sudo apt-get upgrade
```

Que comando instalará el más reciente compromiso de código la rama master en www.github.com/LibreCAD/LibreCAD. Por favor informe cualquier bug que tienes como "Problemas" en www.github.com/LibreCAD/LibreCAD/issues.

